

Edge Airport France





Table des matières

_ocal-DCS:Guide d'installation
Introduction
But
Configurer la station
Modifier le nom station
Installer les composants indispensables
MSXML
Chilkat
Fichiers de validation XML
Modifier les stratégies de groupe
Configurer les fichiers ini
localCup.ini
Fichiers du répertoire LDCS
CK.ini
GT.ini
Configurer Cupp-T
Créer l'opérateur LDCS
Editer l'opérateur LDCS
Onglet Operator identity
Onglet Firmware Integration System
Onglet Environnement Integration System
Onglet Data Integration System
Onglet Logout
Attacher un périphérique
Attacher un périphérique en série
Attacher un sous-périphérique en série
Attacher une imprimante
Edge Airport France



Local-DCS: Guide d'installation



Introduction

Cupp-T est l'abréviation de « Common Use Passenger Processing Technology ». C'est une plateforme informatique créée à partir de la recommandation IATA No 1797 et de la norme IATA / CUPPS.

Cette plateforme permet d'utiliser les différents logiciels métiers que l'on rencontre sur un aéroport comme par exemple L-DCS (Local Departure Control System) pour traiter l'enregistrement et l'embarquement des passagers.

But

Ce guide a pour but d'installer et de configurer le programme LDCS sur une plateforme Cupp-T et synchroniser ses données avec Eborders, IATATEXT et le FIDS.


Configurer la station

Modifier le nom station

Depuis le Panneau de configuration > Système.

Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur le lien en bas à droite **Modifier les paramètres**.

Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquez sur le bouton Modifier.




Renseignez les informations au format XXXETZZNNNnn:

XXX trigramme de l'aéroport

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 1/19


- E identifiant Edge Airport
- T code du terminal
- **ZZ** code de la zone dans le terminal
- NNN numéro de la zone
- nn numéro de la station dans la zone



Installer les composants indispensables

MSXML


Le message d'erreur suivant peut apparaître à la connexion d'une application sur le plateforme Cupp- T



Ce message indique qu'il manque le composant MSXML 4.0. L'installer devrait faire disparaitre ce message.

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 2/19






Chilkat


Un message d'erreur apparaît lorsqu'un utilisateur scanne une carte magnétique dans le MSR.

Ce message indique qu'il manque le composant de cryptage Chilkat. L'installer devrait résoudre le problème.




Fichiers de validation XML

Le message d'erreur suivant peut apparaître à la connexion d'une application sur le plateforme Cupp-T




Ce message indique qu'il manque les fichiers de validation XML sur le disque local. Vous pouvez les copier depuis le serveur depuis **Z:\cuppt\prg\xsd**

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 3/19




Modifier les stratégies de groupe

dans la recherche du menu démarrer, entrez gpedit.msc.



Naviguez jusqu'à l'arborescence Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Gestionnaire de pièces jointes



Configurer les fichiers ini


localCup.ini

Le fichier **localCUP.ini** se trouve dans le dossier local de Cupp-t, **C:\cuppt\bin**, il permet de déterminer :

- les informations principales
 - le site
 - le type de station (CK ou GT)
 - le dossier local
 - o le chemin du serveur en mode hors ligne
 - le chemin du serveur réseau
- les informations matérielles



• les raccourcis disponibles depuis l'interface




Fichiers du répertoire LDCS

le répertoire LDCS se trouve à partir de la variable **ServerPath** du fichier **localCUP.ini**, puis dans **cupps\applications\LDCS**.

Cinq fichiers de configuration sont dans ce dossier :

- Idcs.ini, fichier de configuration principal
- iatatext.ini, permet de synchroniser les vols avec les messages IATATEXT
- eborders.ini, permet de synchroniser les informations passagers avec le programme EBorders
- CK.ini
- GT.ini


Pour modifier tous les fichiers en même temps, sélectionnez-les puis clic droit > **Edit with Notepad++** (installé par défaut).




Edge Airport France 20/11/2025 07:37 5/19

Trois informations sont à modifier dans ces fichiers :

• l'adresse IP du serveur




• le dossier de base du serveur (cupptServer ou cupptServer2 selon les configurations)



• le nom de la base de données





Sauvegarder toutes les modifications apportées sur les fichiers avec le bouton Save All.


CK.ini

Le fichier de configuration **CK.ini** permet de configurer le programme **LDCS_CK**, dont la liste des périphériques à connecter via Cupp-T.

Ce fichier de configuration est commun à **toutes les stations CK**, il faut donc autoriser les périphériques qui ne sont disponibles que sur certaines stations.

Exemple : si aucune station ne dispose de PR ni de BG mais dont au moins une dispose d'une BP, BT, MS, OC.

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 7/19




GT.ini

Le fichier de configuration **GT.ini** permet de configurer le programme **LDCS_GT**, dont la liste des périphériques à connecter via Cupp-T.

Ce fichier de configuration est commun à **toutes les stations GT**, il faut donc autoriser les périphériques qui ne sont disponibles que sur certaines stations.

Exemple : si aucune station ne dispose de BP mais dont au moins une dispose d'un BG et une PR.



Configurer Cupp-T


Créer l'opérateur LDCS

Pour créer un opérateur, vous devez disposer des droits d'administrateur système (SADMIN).

Pour ouvrir la fiche New Operator, faites la combinaison clavier Ctrl + Alt + N.

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 8/19





Lors de la création de la fiche opérateur, la plateforme vérifiera si l'opérateur existe et, si c'est le cas, affichera le message suivant :



Lorsque vous cliquez sur OK, les informations de l'opérateur seront directement copiées en local.

Editer l'opérateur LDCS


Pour modifier un opérateur, vous devez disposer des droits d'administrateur système (SADMIN).

Pour ouvrir la fiche Operator form, faites la combinaison clavier **Ctrl + Alt + O**.

Onglet Operator identity


Cet onglet permet de modifier les informations de l'opérateur. Dans le cas du LDCS, **les champs DIS et EIS sont** impératifs pour charger les informations de l'onglet EIS et DIS.

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 9/19



Onglet Firmware Integration System


Cet onglet permet d'attribuer des devices sur des ports COM virtuels, afin de capturer un protocole propriétaire et de le rendre compatible CUPPS/AEA.



Onglet Environnement Integration System

Cet onglet permet d'ajouter des applications supplémentaires à l'application principale (définie dans le DIS).






Pour charger les informations communes, **vérifiez que le champ EIS de l'onglet OPR soit renseigné**, puis **reconnectez-vous** pour forcer la fiche opérateur à rafraichir cet onglet

Si la cellule Index n'est pas renseignée dans une ligne alors celle-ci ne s'exécutera pas.

Onglet Data Integration System


Cet onglet permet de paramétrer l'application principale à lancer lors de la connexion d'un utilisateur sur la plateforme Cupp-T. Ces informations sont globales à **toutes les stations**.

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 11/19



Pour charger les informations communes, vérifiez que le champ DIS de l'onglet OPR soit renseigné, puis reconnectez-vous pour forcer la fiche opérateur à rafraichir cet onglet

Dans le cas où le nom de la station ne correspond à aucune information de la colonne Computer Name, le message d'avertissement préviendra que le programme sera lancé avec les premiers paramètres trouvés.




Note:

Si la cellule Index n'est pas renseignée dans une ligne alors celle-ci ne s'exécutera pas.

Onglet Logout

Cet onglet permet d'exécuter des programmes lorsque l'utilisateur se déconnecte de sa session Cupp-T.





Si la cellule Index n'est pas renseignée dans une ligne alors celle-ci ne s'exécutera pas.

Attacher un périphérique


Cupp-T classe les périphériques en 3 catégories :

- Périphériques "uniques", dont un seul type sera disponible par station (MS, OC)
- Périphériques "doubles", dont on peut trouver 2 exemplaires sur une même station (BP, BT, PR)
- Périphériques "complexes", qui contiennent plusieurs périphériques en un (BG contient BC + DD)

Les périphériques sont reliés à la plateforme via des sockets qui prennent différentes couleurs :


- gris, aucun périphérique connecté au socket
- vert le périphérique est bien connecté et est prêt à configurer
- rouge, le périphérique est connecté mais signale une erreur
- jaune,

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 13/19




Attacher un périphérique en série

Pour attacher un périphérique qui utilise un port COM, faites un clic droit sur le socket de votre choix puis sélectionnez **Attach Serial device**.



Une fenêtre de configuration vous permet d'attribuer les paramètres du port COM





Cliquez sur Ok pour valider le lien du périphérique vers un socket.


Attacher un sous-périphérique en série

Pour attacher un sous périphérique, le périphérique principal doit être au préalable déclaré.

Pour attacher un sous-périphérique qui utilise un port COM, faites un clic droit sur le socket à droite du périphérique principal puis sélectionnez **Attach internal device**.

١

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 15/19



Une fenêtre de configuration vous permet de lier le sous-périphérique au périphérique principal.



Cliquez sur Ok pour valider le lien du périphérique vers un socket.

Attacher une imprimante


Pour attacher une imprimante, celle-ci doit être disponible dans la liste des imprimantes Windows au préalable.

Si l'imprimante n'a pas été ajoutée :




- Ajouter l'imprimante via l'assistant d'ajout d'imprimantes Windows
- Quitter Cupp-T
- Supprimer le fichier XML_PRN_Devices.xml dans D:\cuppt\bin\database\$\
- Relancer Cupp-T

Pour lier une imprimante, sélectionnez le socket 8 ou 9 puis clic droit > **Attach Windows** printer.



Une fenêtre de configuration vous permet de lier l'imprimante parmi la liste déroulante.

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 17/19



Le champ "IP" n'est pas obligatoire. Il permet notamment de se connecter au service SNMP des imprimantes HP





Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial: contact@edge-airport.com

Support technique: support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA: FR53529125346 / EORI: FR52912534600039

Tel: +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com

Edge Airport France 20/11/2025 07:37 19/19