

Edge Airport France





Table des matières

RMS: Guide d'installation
Pré-requis
Installation
Installation serveur
Configuration de EdgeServer
Configuration de Samba
Installation client
Installation via le navigateur par défaut
Installation via le programme Web Browser
Configuration de la base de donnée
Fonctionnalités
Fonctionnalités d'administration
Fonctionnalités d'exploitation
Gestion des profils utilisateurs
Redirection au lancement
Edge Airport France

Edge Airport France 20/11/2025 05:23



RMS: Guide d'installation



RMS (Resource Management System) est un programme de gestion des ressources aéroportuaires parkings avions, passerelles, tapis bagages, banques d'enregistrement, comptoirs d'embarquement.



RMS est une solution orientée web, un navigateur web est indispensable pour y accéder.

RMS s'appuie sur les prévisions de vol générées par Airport Manager.

Pré-requis

Le site doit disposer de :

- Serveur **EdgeServer** version 214 ou supérieure (1)
- Airport Manager FIMS (Flight Information Management System) (2)
- Airport Manager RMS Server.
- 1 ou plusieurs Licences Airport Manager RMS Station(s) (3)

- Fonctionnalités de virtualisation.
- Fonctionnalités NTP (Serveur de temps).

Edge Airport France 20/11/2025 05:23 1/9

⁽¹⁾ Le serveur peut être remplacé par un serveur fourni par le client dans la mesure où il répond aux caractéristiques minimales suivantes :

- Operating System sous Linux.
- Base de données MySQL version 4.1.22 ou supérieure.
- Serveur Apache opérationnel.

Avant toute installation, veuillez vérifier que les tables suivantes existent dans la base de données :

- air_ad
- air nav
- air pas
- air_prk
- air nav
- air oaci
- cli_ide
- ima
- nat
- sip_airline_class
- sip_airlin
- sip ecr
- sip_bnq_usage
- sip_place
- SOC
- soc_ets
- sys host
- sys_uti

Installation

Installation serveur

Cette installation est à faire **seulement une fois** sur chaque site.

Edge Airport France 20/11/2025 05:23 2/9

⁽²⁾ FIMS est déjà inclus dans les logiciels suivants : Airport Manager Facturation & statistiques, FIDS et LDCS. Si le client ne dispose pas de l'un de ces logiciels, il doit acquérir séparément le logiciel Airport Manager FIMS.

⁽³⁾ Il faut une licence RMS station par poste de travail.



Configuration de EdgeServer

- Se connecter sur EdgeServer en SSH.
- S'authentifier en Super User.
- Accéder au point de montage /EdgeServer/.
- Créer le dossier web/.

Dans les versions antérieures de EdgeServer (< 214), le point de montage n'existe pas et les données sont stockées directement à la racine.

• Modifier les droits d'écriture du fichier pour être accessible en lecture et écriture

chmod 777 web

• Lancer l'éditeur de texte pour modifier le fichier httpd.conf.

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Créer un alias qui pointe directement vers web/rms

alias /rms /web/rms

• Autoriser l'accès au dossier web :

```
alias /rms /web/rms 

<Directory /web 

order allow,deny 

allow from all 

Options Indexes 

</Directory>
```

- Sauvegarder le fichier de configuration.
- Recharger la nouvelle configuration

service httpd reload

Configuration de Samba

Samba doit être configuré pour pouvoir copier les fichiers depuis l'explorateur Windows.

Edge Airport France 20/11/2025 05:23 3/9

```
[web]
    path = /web
    comment = web server
    browseable = no
    public = yes
    Read only = no
    writable = yes
    guest ok = yes
    directory mask = 0777
    create mask = 0777
    force user = nobody
    force group = nogroup
# hide dot files = no
```

- Sauvegarder le fichier de configuration.
- Rechargez la nouvelle configuration

service smb reload

• Ajouter les extensions php suivantes :

urpmi php-gd


urpmi php-zip

Installation client

Cette installation est à faire sur chaque poste client.


Installation via le navigateur par défaut

• Créer un nouveau raccourci sur le bureau du client.



• Entrer l'adresse IP du serveur Web suivie du répertoire du serveur.






Les programmes web Edge Airport sont optimisés pour les navigateurs Google Chrome et Chromium.


Installation via le programme Web Browser

• Créer un raccourci sur le bureau du programme Web Browser.exe



• Ajouter dans le champ Cible l'adresse web séparée d'un espace.

Edge Airport France 20/11/2025 05:23 5/9



Configuration de la base de donnée

```
UPDATE `rms_airline_params` SET `SOC`='ABJ' WHERE `SOC`='BZV';

UPDATE `rms_airport_params` SET `RAPLIB`='Abidjan', `RAPStrValue`='ABJ' WHERE `RAPID`=1;

UPDATE `rms_resource` SET `SOC`='ABJ';

TRUNCATE `rms_resource_ged`;

TRUNCATE `rms_resource_grid`;

UPDATE `rms_resource_rules` SET `SOC`='ABJ', `ETS`='ABJ';

UPDATE `abj`.`rms_fees` SET `SOC`='ABJ';
```

Fonctionnalités

Fonctionnalités d'administration

- Gestion des paramètres fonctionnels.
- Gestion des paramètres spécifiques à l'aéroport.
- Ajout, modification voire suppression de ressources (parkings, banques, portes, bus, etc.).



Fonctionnalités d'exploitation

- Gestion des paramètres par compagnie aérienne.
- Gestion des prévisions de vol :
 - affichage graphique du planning des vols,
 - calcul automatique des temps d'escales à partir des heures locales prévues et des paramètres de chaque compagnie aérienne,
 - o gestion des heures prévues des vols (Administrateurs et Superviseurs),
 - permutation de vols (Administrateurs et Superviseurs).
- Affectation des ressources :
 - o visualisation graphique du planning d'occupation des ressources,
 - o affectation à l'aide d'un simple « glisser / déplacer » d'un vol vers une ressources,
 - o déplacement d'une ressource (décalage de l'heure de début d'utilisation),
 - étirement d'une ressource (augmentation du temps d'utilisation d'une ressource).

Gestion des profils utilisateurs

Le programme reconnaît 4 profils d'utilisateurs :

- Les **Administrateurs** qui ont accès à toutes les fonctionnalités du programme.
- Les **Superviseurs** qui ont accès aux fonctionnalités avancées d'exploitation.
- Les **Utilisateurs** qui peuvent gérer les plannings d'utilisation des ressources.
- Les Viewers qui n'ont qu'un accès en consultation aux plannings.

Redirection au lancement

Par défaut, le programme s'ouvre sur la page d'accueil « Dashboard ». Il est possible de faire en sorte que le programme s'ouvre une autre page comme par exemple sur la page d'utilisation des parkings avions ou celle des banques d'enregistrement.

Pour faire cela, il faut ajouter la commande /login.php?redirect = <commande>

Voici les différentes redirections possibles :

http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=index.php Tableau de bord http:<ipserver>/rms/login.php?redirect=dashboard.php</ipserver></ipserver>
http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=1 Allocations bus http:<ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=2</ipserver></ipserver>
http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=3 Allocations check-in http:<ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=4</ipserver></ipserver>
http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=5 Allocations passerelle http:<ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=6</ipserver></ipserver>

Les redirections vers les pages « type=1 à N » dépendent du nombre de ressources déclarées et du No allant de 1 à N qui leur a été attribuée.

Edge Airport France 20/11/2025 05:23 7/9

From:

https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:



https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=manuel:installation:rms&rev=1469621927

Last update: 27/07/2016 14:18



Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial: contact@edge-airport.com

Support technique: support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA: FR53529125346 / EORI: FR52912534600039

Tel: +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com

Edge Airport France 20/11/2025 05:23 9/9