

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

Edge Airport France

Table des matières

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite
Etablir le plan comptable général
Accéder au plan comptable
Créer les différents comptes
Affecter les collectifs clients / fournisseurs
Renseigner les comptes de TVA
Entrer un nouveau taux de TVA
Modifier le taux de tVA
Ventiler les tiers
Attribuer le/les journaux
Définir les codes de ventilation comptable (ICV)
Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés
Supprimer un ICV,
Affecter des comptes de vente (ACV)
Annexe
Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA
Edge Airport France

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite



Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification. Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.

Etablir le plan comptable général

Accéder au plan comptable



- Cliquer sur l'onglet Comptabilité dans le menu principal de Airport Manager Invoicing.
- Cliquer sur Fichiers comptables dans le sous-menu.
- Cliquer sur Plan comptable, comptes généraux dans le sous-sous-menu.
 - La fenêtre Plan comptable s'ouvre.




Créer les différents comptes

Pour établir le plan comptable général, certains comptes sont à créer en priorité :

- les comptes de **classe 4** :
 - **40XXXX** fournisseurs
 - **41XXXX** clients
 - **4457XX** TVA
- Les comptes de **classe 5** :
 - **512XXX** banques
 - **53XXXX** caisses
- Les comptes de **classe 7** :
 - **706XXX** prestations de service
 - **707XXX** ventes de marchandises


Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

- Cliquer sur l'onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche **F2** du clavier.
 - La fenêtre **No de compte** s'ouvre.



- Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
- Cliquer sur **OK** pour valider.

Affecter les collectifs clients / fournisseurs




- Cliquer sur l'onglet Fichier dans la barre de menu.
- Cliquer sur Comptes collectifs dans le sous-menu.
 - La fenêtre Collectif clients s'ouvre.



- Modifier les champs nécessaires.
 - La fenêtre Avertissement s'ouvre.
- Cliquer sur Oui pour valider les changements.

Renseigner les comptes de TVA



- Cliquer sur l'onglet Fichier de la barre de menu.
- Cliquer sur Comptes de TVA dans le sous-menu.
 - La fenêtre Taux de TVA s'ouvre.

Entrer un nouveau taux de TVA

Code	Taux	Taux Collectible	Taux Déductible	TVA_EXPORT	Jusqu'à	Code 2
0	0	445711	445711			
1	20	445711	445711			
2	10					

- Cliquer sur l'onglet Ajouter de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier.
 - Une ligne s'ajoute en bas du tableau.
- Renseigner les champs.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.


Voir annexe s'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé.

Modifier le taux de TVA


- Cliquer sur la ligne à modifier.
- Modifier le taux de TVA.
- Créer un nouveau code de TVA en reprenant les données du taux à modifier.
- Saisir une date de fin de validité de ce taux.
- Saisir dans la colonne Code2 le numéro de code TVA qui vient d'être modifié et qui prendra effet à compter de la date de fin de validité du taux.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer du menu ou sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

Ventiler les tiers

- Définir la méthode de numérotation ou de codification des tiers en choisissant une des méthodes suivantes :
 - numérotation manuelle ;
 - numérotation automatique ;
 - numérotation automatique identique code client ;
 - numérotation automatique mode de règlement.



- Définir le préfixe du compte (s'il y en a un).
- Définir la longueur du numéro de compte.
- Définir le cadrage (droite ou gauche).
- Filler le cadrage (caractère de complétion du compte).
- Définir un numéro de compte client divers (PCGDIV) si nécessaire :
 - aller dans la fiche client ;
 - aller dans fichier : paramètres et ouvertures comptables ;
 - saisir le mot de passe (c'est celui du compte admin :en **créer un** s'il n'y en a pas [table sys_uti).



D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table *air_par* qui contient ce genre d'informations.

Attribuer le/les journaux

- Définir le ou les **journaux des ventes**
- Les affecter aux natures de ventes correspondants.



- Créer le journal (Ajouter - F2),
- L'affecter aux différentes natures de ventes.



Toutes les natures de ventes **doivent** avoir un journal qui lui est associé.

Définir les codes de ventilation comptable (ICV)

Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés

- Cliquer sur Ajouter.
- Définir un code et un intitulé.

Supprimer un ICV,

- Cliquer sur la ligne à supprimer
- Cliquer sur **F4** (ou sur le menu supprimer).


Affecter des comptes de vente (ACV)



ICV	Titre	Analytique 1	Analytique 2	Analytique 3	Analytique 4	Analytique 5
ABR	ABR ABR AVION DE PASSAGE					
APR	APR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
APF	APF AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
APT	APT AFFRANCHISSEMENT POUR TIGRS					
ASS	ASS ASSISTANCE					
ATT	ATT ATTERISSAGE					
BAL	BAL BALISAGE					
BL	BL COMMISSIONBILLETS ET DIVERS					
CAA	CAA CONTRIBUTION CAA					
CCG	CCG CONTRIBUTION CONGEE GENERAL					
CC	CC CONTRIBUTION CC					
CCM	CCM CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS					
COM	COM COMMISSION SUR CARBURANT					
DGC	DGC PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
DOM	DOM DOMANIAL					
EAL	EAL EAU REVENUE					
EER	EER ENERGIE REVENUE					
ENC	ENC OUVREURE EXCEPTIONNELLE					
FA	FA FONDIS FAITA					
FR	FR DIVERS FRAIS DE FACTURATION					
FO	FO PRELEVANCE FOM					
FUE	FUE CARBURANT ET FUEL					
LEP	LEP LOCATION ESPACE PUB					
MAT	MAT LOCATION DE MATERIEL					
PAC	PAC PASSAGERS					
PD	PD PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
PRD	PRD PRODUITS DIVERS					
PRK	PRK STATIONNEMENT					
QPS	QPS QUOTE PART DES SUBV'D'INV. TRANSF. AU					
TRAM	TRAM REPRESE SUR AMORTISSEMENT					

Attribuer les numéros de comptes pour chaque code de ventilation comptable en tenant compte de la codification (comptes génériques).

- Cliquer sur Insérer les autres codes de ventilation comptables.



Le 08/07/2013

Recherche de : 08072013 au 28/07/2013

Comptes génériques

Les No de compte peuvent contenir les caractères de substitution suivants :

- S : 1 = zéro à l'Fin, 0 = Exclut de l'Fin
- R : Règne TVA : 0 = Soum, 1 = Ex-UE, 2 = Ex-Intr-UE, 3 = Ex-France/CE 2019/4
- T : Remplacez le code TVA(0,1,...)
- N : Remplacez l'indice comptable de la nationalité
- Z : Traitement spécifique

Tableau de vente et journal

ICV	Nature de vente	Journal
ABR	ABR AVION DE PASSAGE	76
APR	APR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76
APF	APF AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76

- La liste des codes ICV que vous avez créé s'affiche.
- Leur affecter un numéro de compte.

Ce numéro de compte indique pour chaque ICV, le compte dans lequel la facture sera ventilée.

La codification en comptes génériques (utilisation des **caractères de**

substitution) permet d'indiquer plusieurs comptes pour un ICV unique.

Annexe

Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA

S'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé, il faut également le changer pour tous les clients existants. Pour ce faire, 2 méthodes sont possibles :

- directement dans la base grâce à la requête :

```
update pg7_ide set collectif = :newcollectif ;
```

- dans le compte auxiliaire client de Airport Manager



Compte No	Intitulé du compte	Collectif	Fraude	Compte report	Caisse	Statut
017902	AERO-CLIB JEAN MEYRAC	0111		0149500002	0149500002	
017903	AERO-CLIB PLATEAU DE CALAN	0111		0149500002	0149500002	
017904	AERO-CLIB LES ALLES TOULOUSAINES	0111		0149500002	0149500002	
017905	AERO-CLIB MARCEL COMBES	0111		0149500002	0149500002	
017906	AERO-CLIB MARIE HANRIOTT	0111		0149500002	0149500002	
017907	AERO-CLIB AEROTOURAINES	0111		0149500002	0149500002	
017908	AERO-CLIB FRANCES COLOMBES	0111		0149500002	0149500002	
017909	AERO-CLIB GARE LION	0111		0149500002	0149500002	
017910	AERO-CLIB TRACT DE CAILLANS	0111		0149500002	0149500002	
017911	AERO-CLIB TROUSSE MESSIERES	0111		0149500002	0149500002	
017912	AERO-CLIB OULES	0111		0149500002	0149500002	
017913	AERO-CLIB CLEMENT AUB	0111		0149500002	0149500002	
017914	AERO-CLIB DE CORNF PONTISE	0111		0149500002	0149500002	
017915	AERO-CLIB DE LA SALANQUE	0111		0149500002	0149500002	
017916	AERO-CLIB DE FOMALL SUR SEINE	0111		0149500002	0149500002	
017917	AERO-CLIB DES PERCHES/USA MOSE PELLUS	0111		0149500002	0149500002	
017918	AERO-CLIB TRUCTEL/USA MOSE PELLUS	0111		0149500002	0149500002	
017919	AER PLUS-ALCOPT/USA	0111		0149500002	0149500002	
017920	AERPLUS FERRAN/USA	0111		0149500002	0149500002	

From: <https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link: <https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:miseenplacecompta&rev=1505207829>

Last update: 12/09/2017 11:17

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com