

Edge Airport France





Table des matières

RMS : Manuel d'installation
Pré-requis
Installation
Installation serveur
Configuration de EdgeServer
Configuration de Samba
Installation client
Installation via le navigateur par défaut
Installation via le programme Web Browser
Configuration de la base de donnée
Fonctionnalités
Fonctionnalités d'administration
Fonctionnalités d'exploitation
Gestion des profils utilisateurs
Redirection au lancement
Edge Airport France



RMS : Manuel d'installation

×



RMS (Resource Management System) est un programme de gestion des ressources aéroportuaires parkings avions, passerelles, tapis bagages, banques d'enregistrement, comptoirs d'embarquement.

note

RMS est une solution orientée web, un navigateur web est indispensable pour y accéder.

RMS s'appuie sur les prévisions de vol générées par **Airport Manager**.

Pré-requis



Le site doit disposer de :

- Serveur **EdgeServer** version 214 ou supérieure ⁽¹⁾
- Airport Manager FIMS (Flight Information Management System) (2)
- Airport Manager RMS Server.
- 1 ou plusieurs Licences Airport Manager RMS Station(s)⁽³⁾

⁽¹⁾ Le serveur peut être remplacé par un serveur fourni par le client dans la mesure où il répond aux caractéristiques minimales suivantes :

- Fonctionnalités de virtualisation.
- Fonctionnalités NTP (Serveur de temps).
- Operating System sous Linux.
- Base de données MySQL version 4.1.22 ou supérieure.
- Serveur Apache opérationnel.

⁽²⁾ FIMS est déjà inclus dans les logiciels suivants : Airport Manager Facturation & statistiques, FIDS et LDCS. Si le client ne dispose pas de l'un de ces logiciels, il doit acquérir séparément le logiciel Airport Manager FIMS. ⁽³⁾ Il faut une licence RMS station par poste de travail.

Avant toute installation, veuillez vérifier que les tables suivantes existent dans la base de données :

- air_ad
- air_nav
- air_pas
- air_prk
- air_nav
- air_oaci
- cli_ide
- ima
- nat
- sip_airline_class
- sip_airlin
- sip_ecr
- sip_bnq_usage
- sip_place
- SOC
- soc_ets
- sys_host
- sys_uti

Installation

Installation serveur

Cette installation est à faire **seulement une fois** sur chaque site.

Configuration de EdgeServer

- Se connecter sur EdgeServer en SSH.
- S'authentifier en Super User.
- Accéder au point de montage /EdgeServer/.
- Créer le dossier web/.

note

Dans les versions antérieures de EdgeServer (< 214), le point de montage n'existe pas et les données sont stockées directement à la racine.

• Modifier les droits d'écriture du fichier pour être accessible en lecture et écriture



chmod 777 web

• Lancer l'éditeur de texte pour modifier le fichier httpd.conf.

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

• Créer un alias qui pointe directement vers web/rms

alias /rms /web/rms

• Autoriser l'accès au dossier web :

alias	/rms	/web/r	ms
<dired< td=""><td>ctory</td><td>/we<mark>b</mark>≻</td><td></td></dired<>	ctory	/we <mark>b</mark> ≻	
order			
allow	from	all	
Option	ns Ind		
<td>ectory</td> <td>7></td> <td></td>	ectory	7>	

- Sauvegarder le fichier de configuration.
- Recharger la nouvelle configuration

```
# service httpd reload
```

Configuration de Samba

Samba doit être configuré pour pouvoir copier les fichiers depuis l'explorateur Windows.



- Sauvegarder le fichier de configuration.
- Rechargez la nouvelle configuration

service smb reload

• Ajouter les extensions php suivantes :

urpmi php-gd

urpmi php-zip

Installation client



Cette installation est à faire sur chaque poste client.

Installation via le navigateur par défaut

• Créer un nouveau raccourci sur le bureau du client.

Nouveau	×		Dossier
Résolution d'écran		7	Raccourci

• Entrer l'adresse IP du serveur Web suivie du répertoire du serveur.

-	
G z Créer un raccounci	ال الم Créer un raccourd
Comment souhaitez-vous nommer ce raccourci ?	Pour quel élément souhaitez-vous créer un raccourci ?
Entrez un nom pour ce recourci : RMS	Cet Assistant vous permet de créer des reccourcis vers des programmes, fichien, dossien, ordinateurs ou adresses Internet en local ou en réseau.
Cliquez sur Terminer pour créer le raccourci.	Entrez l'emplacement de l'élément : http://1021681.3 mai Cliquet sur Suivant pour continuer. Adresse P du serveur Web Repertoire du serveur Web
Terminer Annuler	Suivent Annuler

note

Les programmes web Edge Airport sont optimisés pour les navigateurs Google Chrome et Chromium.

Installation via le programme Web Browser

• Créer un raccourci sur le bureau du programme Web Browser.exe





• Ajouter dans le champ Cible l'adresse web séparée d'un espace.

🔂 Resource Mar	agement System Prope	arties 💌
Security General	Details Shortcut	Previous Versions Compatibility
R	esource Management Syst	em
Target type:	Application	
Target location:	RMS	
Target:	ns\RMS\webBrowser.ex	e http://192.168.1.1/ms
Start in: Shortcut key:	Z:\cupps\applications\F	RMS
Run:	Normal window	•
Comment:		
Open File L	Change Icor	Advanced
	ОК	Cancel Apply

Configuration de la base de donnée

UPDATE `rms_airline_params` SET `SOC` = 'ABJ' WHERE `SOC` = 'BZV'; UPDATE `rms_airport_params` SET `RAPLIB` = 'Abidjan', `RAPStrValue` = 'ABJ' WHERE `RAPID` = 1;

UPDATE `rms_resource` SET `SOC`='ABJ';

TRUNCATE `rms_resource_ged`;

TRUNCATE `rms_resource_grid`;

UPDATE `rms_resource_rules` SET `SOC`='ABJ', `ETS`='ABJ';

UPDATE `abj`.`rms_fees` SET `SOC`='ABJ';

Fonctionnalités

Fonctionnalités d'administration

- Gestion des paramètres fonctionnels.
- Gestion des paramètres spécifiques à l'aéroport.
- Ajout, modification voire suppression de ressources (parkings, banques, portes, bus, etc.).

Fonctionnalités d'exploitation

- Gestion des paramètres par compagnie aérienne.
- Gestion des prévisions de vol :
 - affichage graphique du planning des vols,
 - calcul automatique des temps d'escales à partir des heures locales prévues et des paramètres de chaque compagnie aérienne,
 - gestion des heures prévues des vols (Administrateurs et Superviseurs),
 - permutation de vols (Administrateurs et Superviseurs).
- Affectation des ressources :
 - visualisation graphique du planning d'occupation des ressources,
 - affectation à l'aide d'un simple « glisser / déplacer » d'un vol vers une ressources,
 - déplacement d'une ressource (décalage de l'heure de début d'utilisation),
 - étirement d'une ressource (augmentation du temps d'utilisation d'une ressource).

Gestion des profils utilisateurs

Le programme reconnaît 4 profils d'utilisateurs :

- Les **Administrateurs** qui ont accès à toutes les fonctionnalités du programme.
- Les **Superviseurs** qui ont accès aux fonctionnalités avancées d'exploitation.
- Les **Utilisateurs** qui peuvent gérer les plannings d'utilisation des ressources.
- Les **Viewers** qui n'ont qu'un accès en consultation aux plannings.

Redirection au lancement

Par défaut, le programme s'ouvre sur la page d'accueil « Dashboard ». Il est possible de faire en sorte que le programme s'ouvre une autre page comme par exemple sur la page d'utilisation des parkings avions ou celle des banques d'enregistrement.

Pour faire cela, il faut ajouter la commande /login.php?redirect= <commande>

Voici les différentes redirections possibles :

Tableau des	http:< <i>ipServer>/rms/login.php?redirect=index.php Tableau de</i>
vols	bord http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=dashboard.php</ipserver>
Allocations	http:< <i>ipServer>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=1</i> <i>Allocations</i>
parking	bus http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=2</ipserver>



Allocations	http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=3 Allocations check-</ipserver>
bagage	in http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=4</ipserver>
Allocations	http: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=5 Allocations</ipserver>
gate	passerellehttp: <ipserver>/rms/login.php?redirect=allocation.php?type=6</ipserver>

Les redirections vers les pages « type=1 à N » dépendent du nombre de ressources déclarées et du No allant de 1 à N qui leur a été attribuée.

From: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link: https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=manuel:installation:rms&rev=1468312069

Last update: 12/07/2016 10:27

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039 Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com