

Edge Airport France



Table des matières

BiL : Gestion des tarifs	
Gérer les tarifs de vente	
Allonger la période de référence des tarifs	
Créer un nouveau tarif	
Dupliquer un ancien tarif	
Gérer les tarifs aéroportuaires	
Gérer les codes de ventilation comptable	
Consulter les postes de ventilation comptable	
Créer des codes de ventilation comptable	
Gérer les tarifs en vigueur	
Gérer les redevances aéronautiques	
Créer une nouvelle redevance	
Modifier les redevances	
Créer une grille de prix	
Modifier une grille de prix	
Annexes	
Redevances aéronautiques	
Tableau de prix	
Edge Airport France	

BiL : Gestion des tarifs




Le logiciel BiL vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires.

Ce guide utilisateur va vous apprendre à ouvrir un exercice comptable et à gérer la tarification de votre aéroport.

Toutes les opérations décrites nécessitent de s'être connecté(e) à Airport Manager.

Gérer les tarifs de vente



- Cliquer sur l'onglet **Tarifs** dans la barre de menu du logiciel.
 - Un sous-menu apparaît.
- Cliquer sur **Tarifs en vigueur**.
 - La fenêtre *Tarifs en vigueur* s'ouvre.

Allonger la période de référence des tarifs

Pour allonger la période de référence des tarifs, vous allez devoir modifier la date de fin du tarif. Pour cela,

- Double cliquer dans la case à modifier **au**.
- Saisir la nouvelle date.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Créer un nouveau tarif

- Cliquer sur l'onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche **F2** du clavier.
 - La fenêtre *Tarifs en vigueur* s'ouvre.
- Saisir un numéro dans le champ.

- Attribuer un code à ce nouveau tarif.

Ce code doit être unique.

- Cliquer sur **OK**.
 - Une nouvelle ligne de tarif vierge apparaît dans la fenêtre *Tarifs en vigueur*.
- Renseigner les champs **Redevances aéronautiques, du, au** .
- Appuyer sur la touche **TAB** du clavier.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Dupliquer un ancien tarif

Pour dupliquer un tarif, il faut d'abord avoir créé un tarif mais avant d'enregistrer, veuillez suivre la procédure suivante :

- Cliquer sur le bouton **Copier un tarif**.
 - La fenêtre *Dupliquer un tarif* s'ouvre.
- Saisir le code du tarif à copier.
- Cliquer sur **OK**.
 - La fenêtre *Dupliquer un tarif* se ferme.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.


Gérer les tarifs aéroportuaires

Gérer les codes de ventilation comptable

Les postes de ventilation comptable utilisent une codification simplifiée à 3 caractères alphanumériques maximum.

Dans cette table, nous n'utilisons pas les numéros de compte du plan comptable général.

Consulter les postes de ventilation comptable



- Cliquer sur l'onglet **Comptabilité** du menu général de Airport Manager Invoicing.
- Cliquer sur **Fichiers comptables** dans le sous-menu qui s'ouvre.
- Cliquer sur **Codes et affectation des comptes de vente** dans le sous-sous-menu qui s'ouvre.
 - La fenêtre *Affectation des comptes de vente* s'ouvre.
- Cliquer sur l'onglet **Insérer les autres codes de ventilation** de la barre de menu ou sur la touche **F3** du clavier pour faire apparaître tous les codes.

Créer des codes de ventilation comptable

Cette opération ne peut être faite que par un administrateur.

Dans la fenêtre Affectation des comptes de vente :

- Cliquer sur l'onglet **Fichier** dans la barre de menu.
- Cliquer sur **Codes de ventilation comptable** dans le sous-menu qui s'ouvre.
 - La fenêtre *Codes de ventilation comptable* s'ouvre.
- Cliquer sur l'onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche **F2** du clavier.
 - La fenêtre *Nouveau code de ventilation* s'ouvre.
- Saisir le code.
- Cliquer sur **OK**.
- Remplir le champ **Libellé ICV**.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.
 - La fenêtre *Nouveau code de ventilation* se ferme
- Cliquer sur l'onglet **Insérer les autres codes de ventilation** de la barre de menu ou sur la touche **F3** du clavier pour faire apparaître tous les codes.
 - Le nouveau code de ventilation comptable apparaît dans la liste.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Gérer les tarifs en vigueur



Les tarifs en vigueur sont accessibles par ce biais :

- Cliquer sur **Tarifs** dans le menu général Airport Manager Invoicing.
- Cliquer sur **Tarifs en vigueur** dans le sous-menu qui s'ouvre.
 - La fenêtre *Tarifs en vigueur* s'ouvre.

De cette fenêtre, vous pouvez préparer et anticiper les nouveaux tarifs grâce aux différents champs proposés.

Gérer les redevances aériennes



- Cliquer sur **Tarifs** dans le menu général Airport Manager Invoicing.
- Cliquer sur **Redevances aériennes** dans le sous-menu qui s'ouvre.
 - La fenêtre *Redevances aériennes* s'ouvre.

Prestation	Libellé	Section	Analitique	Analitique	Analitique	Analitique 2
100	REDEVANCE ATTERISSAGE / LANDING FEE	ETS:	ATT	PS		
200	BALISAGE / LIGHTING AIDS	ETS:	BAL	PS		
400	COMMOEUR A SINGES ARRIVEE / ARRIVAL CARBOLS	ETS:	BAG	AE1		
450	COMMOEUR A SINGES DEPART / DEPARTURE CARB	ETS:	BAG	AE1		
700	ECLAIRAGE PARRENS / PARREN LIGHT	ETS:	ECL	ASB		
800	REDEVANCE PNB / PASSENGER CHARGE	ETS:	PNB	APR		
850	REDEVANCE PASSENGER / PASSENGERS FEE	ETS:	PSG	AE1		
880	TRUCKING / PREPUISAGE AVIONS / PUSH BACK	ETS:	TPB	PS		
900	STATIONNEMENT / PARKING	ETS:	STA	APR		

Du bon codage des redevances :

Les redevances calculées automatiquement doivent être codées avec des chiffres.

Les redevances ajoutées manuellement doivent être codées avec des lettres.

Ainsi, les redevances automatiques sont placées, sur la facture, avant les redevances ajoutées manuellement.

Créer une nouvelle redevance

- Cliquer sur l'onglet **Nouvelle redevance** de la barre de menu ou sur la touche F2 du clavier.

- Cliquer dans le champ **Code**.
- Saisir le nouveau code.
- Appuyer sur la touche **TAB** du clavier.
- Saisir le nom de la nouvelle redevance aéronautique.
- Appuyer sur la touche **TAB** du clavier.
- Remplir les autres champs.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Voir annexe 5.1 Redevances aéronautiques pour plus de détail sur les différents champs.

Modifier les redevances

- Double-cliquer sur la redevance à modifier.
 - La fenêtre *Stationnement / Parking* s'ouvre.

Stationnement (P)	Stationnement (S)
Stationnement (P)	Stationnement (S)
Stationnement (S)	Stationnement (S)

Stationnement	Heures	Stationnement	Heures	Prix	Unité
P14	8	12		19,7	
P14	13			7,8	
P16	8	12		15,7	
P16	13			7,8	
P17	8			19,7	

Créer une grille de prix

- Cliquer sur **Grilles de prix** dans la barre de menu.
- Cliquer sur **Nouvelle grille** dans le sous-menu qui vient de s'ouvrir.
 - Une fiche vierge apparaît.
- Saisir un nom pour cette nouvelle grille.
- Renseigner les différents critères d'applicabilité de cette nouvelle grille.

Stationnement	Heures	Stationnement	Heures	Prix	Unité
P14	8	12		19,7	
P14	13			7,8	
P16	8	12		15,7	
P16	13			7,8	
P17	8			19,7	

- Modifier les critères d'application.



- Pour chaque critère, une fenêtre de paramètres s'ouvre.
- Cliquer sur le(s) paramètre(s) à inclure.
- Pour sélectionner plusieurs paramètres en même temps, appuyer sur la touche Ctrl du clavier et cliquer sur les différents critères, puis relâcher la touche Ctrl.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.
 - La fenêtre de paramètres se ferme.
- Chaque critère d'application modifié est précédé d'une coche verte.




Modifier une grille de prix

- Cliquer sur la grille de prix à modifier dans la table Grille de prix



- Cliquer sur l'onglet **Ajouter un prix** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier.
 - Une nouvelle ligne apparaît dans le tableau de prix.



Inutilisé	MINI	MAXI	PXB	PXU
	0	50	7619	
	51	100	11428	
	101	160	17511	
	161	260	22831	
	261		27402	


- Remplir les différents champs.

Voir Annexe 5.2 Tableau pour plus de détail sur les différents champs.


- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** de la barre de menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Annexes

Redevances aéronautiques



Une redevance peut être facturée soit à l'arrivée, soit au départ, soit dans les 2 cas.



La désignation qui sera imprimé sur les factures pourra être complétée avec les informations issues des mouvements aériens en fonction des options cochées.

TVA Ventilation comptable

16 ASSISTANCE

Pas d'exo

Sélectionnez le taux de TVA et le code de ventilation comptable. Le taux de TVA ne s'applique pas pour les clients non soumis, sauf si vous avez coché l'option « Pas d'exo ». Certaines prestations ou redevances sont assujetties à TVA, même si le client est exonéré.

Quantité à facturer Passagers payants

Unité

Si la redevance est en calcul automatique, sélectionnez la variable à utiliser pour calculer la quantité à facturer.

Dans les autres cas, sélectionnez l'option « Quantité à saisir (1 par défaut) ».

Tableau de prix

Calcul dégressif

Inutilisé MTOW T supérieure Spécial stationnement

Inutilisé	MINI	MAXI	PXB	PXU
	0	50	7619	
	51	100	11428	
	101	160	17511	
	161	260	22831	
	261		27402	

Menu déroulant vert (à gauche) : Par défaut, il est réglé sur inutilisé. Vous pouvez choisir une des options proposées en déroulant la liste. Dans ce cas, chaque prix sera applicable si le vol répond aux critères choisis.

Menu déroulant jaune (à droite) : Au moment du calcul, le programme déterminera si le critère choisi dans la liste déroulante est compris entre les bornes MINI et MAXI.

PXB (Prix de base) : Cette colonne doit toujours être renseignée. C'est le prix qui sera appliqué. Ce peut être aussi le résultat d'un calcul effectué à partir des colonnes MINI et MAXI.

PXU (Prix par unité) : Ce prix est utilisé conjointement avec les bornes MINI et MAXI.



From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:bil:overturecomptable&rev=1499268224> 

Last update: **05/07/2017 17:23**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com