

# Edge Airport France





---

# Table des matières

**FiDS : Guide d'installation et de configuration** .....

**But** .....

**Installation des fichiers** .....

**Configuration** .....

        Configuration locale .....

        Configuration du serveur .....

**Lancer le programme au démarrage** .....

**Edge Airport France** .....







- Lancer le programme **EConfig.exe**
- Renseigner les informations MySQL ainsi que le numéro d'écran.
- Si l'écran existe déjà dans la base de données, les informations seront automatiquement renseignées dans les champs qui suivent.
- Renseigner le répertoire du serveur dans le champ **Server path** ainsi que le nom du fichier (par défaut **FIDS.ini**).
- Renseigner le répertoire où les fichiers multimédias (images, vidéos) seront copiés localement dans le champ **Media path**.
- Cocher la case **Display default page if connection is lost** si vous voulez afficher la page de chargement lorsque l'écran perd la connexion au réseau
- Cocher la case **Activate Debug Mode** si vous voulez accéder au mode debug (via le raccourci CTRL + ALT + I lorsque le FIDS Display est lancé).
- Cocher la case **activate cache** pour activer le cache du programme.

## Configuration du serveur

Cette procédure n'est à effectuer qu'une seule fois, le fichier de configuration serveur est commun à tous les écrans ainsi qu'au système de téléaffichage.

Renseigner les informations suivantes dans les sections :

FIDSERVER

#### [SERVER]

```
ServerAPP=\\192.168.1.1\fids  
ServerDATA=\\192.168.1.1\fids  
ServerPATH=\\192.168.1.1\fids
```

#### [FIDSERVER]

```
HostIP=192.168.1.150  
STATIONPORT=58014  
DISPLAYPORT=58015
```

#### [SQL]

```
HOSTIP=192.168.1.1  
database=ppt
```

#### [PHP]

```
HostIP=192.168.1.1  
ServerPath=fids
```

#### [NTP]

```
HostIP=192.168.1.1
```

#### [TIMEZONE]

```
default=Pacific/Tahiti
```

#### [LANGUAGE]

```
languageCode=fr_FR
```

- **HOSTIP** : l'adresse IP de la station qui héberge le programme FIDServer.exe
- **STATIONPORT** : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Handler et FIDServer
- **DISPLAYPORT** : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Display et FIDS Handler
- **SQL**
- **HOSTIP** : adresse IP du serveur MySQL
- **Database** : le nom de la base de données
- **PHP**
- **HOSTIP** : adresse IP du serveur Apache
- **ServerPath** : nom du dossier hébergeant le système de téléaffichage
- **NTP**
- **HOSTIP** : adresse IP du serveur NTP
- **TIMEZONE**
- **Default** : fuseau horaire qui sera utilisé par le système de téléaffichage
- **LANGUAGE**
- **languageCode** : code de la langue utilisée par défaut dans l'interface d'administration du téléaffichage

## Lancer le programme au démarrage

Pour lancer le programme automatiquement à chaque démarrage de l'écran,

- Créer un raccourci du fichier FIDS.exe dans le Menu Démarrer > Tous les programmes > Démarrage.



Si une ancienne version du FIDS Display existe sur le poste assurez-vous de supprimer le raccourci vers le programme **FID.exe**

From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=manuel:installation:fids&rev=1469621890>



Last update: **27/07/2016 14:18**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**