

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite

Edge Airport France

Table des matières

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite
Etablir le plan comptable général
Accéder au plan comptable
Créer les différents comptes
Affecter les collectifs clients / fournisseurs
Renseigner les comptes de TVA
Entrer un nouveau taux de TVA
Modifier le taux de tVA
Ventiler les tiers
Attribuer le/les journaux
Définir les codes de ventilation comptable (ICV)
Définir les codes de ventilation comptable : codes + intitulés
Supprimer un ICV,
Affecter des comptes de vente (ACV)
Annexe
Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA
Edge Airport France

AMInvoicing - Mise en place de la comptabilite



Le logiciel Airport Manager AMInvoicing vous permet de gérer toutes vos données aéroportuaires. Dans un souci de mutualisation des données, AMInvoicing s'appuie sur des règles de codification. Ce guide utilisateur va vous aider dans la mise en place de la comptabilité.

Toutes les opérations décrites nécessitent d'être connecté(e) à Airport Manager Invoicing.

Etablir le plan comptable général

Accéder au plan comptable



- Cliquer sur l'onglet **Comptabilité** dans le menu principal de Airport Manager Invoicing.
- Cliquer sur **Fichiers comptables** dans le sous-menu.
- Cliquer sur **Plan comptable, comptes généraux** dans le sous-sous-menu.
 - La fenêtre Plan comptable s'ouvre.



Créer les différents comptes

Pour établir le plan comptable général, certains comptes sont à créer en priorité :

- les comptes de **classe 4** :
 - **40XXXX** fournisseurs
 - **41XXXX** clients
 - **4457XX** TVA
- Les comptes de **classe 5** :
 - **512XXX** banques
 - **53XXXX** caisses
- Les comptes de **classe 7** :
 - **706XXX** prestations de service
 - **707XXX** ventes de marchandises

Pour créer les comptes, veuillez suivre la procédure suivante :

- Cliquer sur l'onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche **F2** du clavier.
 - La fenêtre *No de compte* s'ouvre.



- Saisir le numéro de compte à créer dans le champ dédié.
- Cliquer sur **OK** pour valider.

Affecter les collectifs clients / fournisseurs



- Cliquer sur l'onglet **Fichier** dans la barre de menu.
- Cliquer sur **Comptes collectifs** dans le sous-menu.
 - La fenêtre *Collectif clients* s'ouvre.



- Modifier les champs nécessaires.
 - La fenêtre *Avertissement* s'ouvre.
- Cliquer sur **Oui** pour valider les changements.

Renseigner les comptes de TVA



- Cliquer sur l'onglet **Fichier** de la barre de menu.
- Cliquer sur **Comptes de TVA** dans le sous-menu.
 - La fenêtre *Taux de TVA* s'ouvre.

Entrer un nouveau taux de TVA

Code	Taux	Taux Collectible	Taux Déductible	TVA_EXPORT	Jusqu'à	Code 2
0	0	445711	445711			
1	20	445711	445711			
2	10					

- Cliquer sur l'onglet **Ajouter** de la barre de menu ou sur la touche **F2** du clavier.
 - Une ligne s'ajoute en bas du tableau.
- Renseigner les champs.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** du menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Voir annexe s'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé.

Modifier le taux de TVA

- Cliquer sur la ligne à modifier.
- Modifier le taux de TVA.
- Créer un nouveau code de TVA en reprenant les données du taux à modifier.
- Saisir une date de fin de validité de ce taux.
- Saisir dans la colonne Code2 le numéro de code TVA qui vient d'être modifié et qui prendra effet à compter de la date de fin de validité du taux.
- Cliquer sur l'onglet **Enregistrer** du menu ou sur la touche **F8** du clavier pour enregistrer.

Ventiler les tiers

- Définir la méthode de numérotation ou de codification des tiers en choisissant une des méthodes suivantes :
 - numérotation manuelle ;
 - numérotation automatique ;
 - numérotation automatique identique code client ;
 - numérotation automatique mode de règlement.



- Définir le préfixe du compte (s'il y en a un).
- Définir la longueur du numéro de compte.
- Définir le cadrage (droite ou gauche).
- Filler le cadrage (caractère de complétion du compte).
- Définir un numéro de compte client divers (PCGDIV) si nécessaire :
 - aller dans la fiche client ;
 - aller dans fichier : paramètres et ouvertures comptables ;
 - saisir le mot de passe (c'est celui du compte admin :en **créer un** s'il n'y en a pas [table sys_uti).




D'autres paramètres peuvent être nécessaires, c'est la table *air_par* qui contient ce genre d'informations.

Attribuer le/les journaux

- Définir le ou les **journaux des ventes**
- Les affecter aux natures de ventes correspondants.


Affecter des comptes de vente (ACV)



ICV	Titulaire	Analytique 1	Analytique 2	Analytique 3	Analytique 4	Analytique 5
ABR	AIDE AVION DE PASSAGE					
APR	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
APF	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
APT	AFFRANCHISSEMENT POUR TIGRS					
ASS	ASSISTANCE					
ATT	ATTERRISSEMENT					
BAL	BALUSAGE					
BL	COMMUNICABLES ET DIVERS					
CAA	CONTRIBUTION CAA					
CCG	CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL					
CC	CONTRIBUTION CC					
CCM	CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS					
COM	COMMISSION SUR CARBURANT					
DGC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
DOM	DOMAINE					
EAL	EALU REVENUE					
EER	ENERGIE REVENUE					
ENC	OUVERTURE EXCEPTIONNELLE					
FA	FONDS FAITA					
FR	DIVERS FRAIS DE FACTURATION					
FO	FREQUANCE FORN					
FE	CARBURANT ET FUEL					
LEP	LOCATION ESPACE PUB					
MAT	LOCATION DE MATERIEL					
PAC	PASSAGERS					
PD	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
PRD	PRODUITS DIVERS					
PRK	STATIONNEMENT					
QPS	QUOTE PART DES SUBV.D'INV. TRANSF. AU					
TRAM	REPRESE SUR AMORTISSEMENT					

Attribuer les numéros de comptes pour chaque code de ventilation comptable en tenant compte de la codification (comptes génériques).

- Cliquer sur Insérer les autres codes de ventilation comptables.



Le 08/07/2013

Recherche de : EN570003 au 25/07/2013

Comptes génériques

Les No de compte peuvent contenir les caractères de substitution suivants :

1 = zéro à l'Fin, 0 = Exclut de l'Fin
 2 = Régime TVA : 0 = Soumis, 1 = Ex-UE, 2 = Ex-Intra UE, 3 = Ex-France/CE 2019/4
 3 = Remplacez ce code (TRIM, L...)
 4 = Remplacez ce l'indice comptable de la nationalité
 Z = Traitement spécifique

ICV	Titulaire	Compte No
ABR	AIDE AVION DE PASSAGE	
APR	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
APF	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	
APT	AFFRANCHISSEMENT POUR TIGRS	
ASS	ASSISTANCE	
ATT	ATTERRISSEMENT	
BAL	BALUSAGE	
BL	COMMUNICABLES ET DIVERS	
CAA	CONTRIBUTION CAA	
CCG	CONTRIBUTION CONSEIL GENERAL	
CC	CONTRIBUTION CC	
CCM	CONTRIBUTION CHAMBRE DES METIERS	
COM	COMMISSION SUR CARBURANT	
DGC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
DOM	DOMAINE	
EAL	EALU REVENUE	
EER	ENERGIE REVENUE	
ENC	OUVERTURE EXCEPTIONNELLE	
FA	FONDS FAITA	
FR	DIVERS FRAIS DE FACTURATION	
FO	FREQUANCE FORN	
FE	CARBURANT ET FUEL	
LEP	LOCATION ESPACE PUB	
MAT	LOCATION DE MATERIEL	
PAC	PASSAGERS	
PD	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	

- La liste des codes ICV que vous avez créé s'affiche.
- Leur affecter un numéro de compte.

Ce numéro de compte indique pour chaque ICV, le compte dans lequel la facture sera ventilée.

La codification en comptes génériques (utilisation des **caractères de**

substitution) permet d'indiquer plusieurs comptes pour un ICV unique.

Annexe

Collectifs clients / fournisseurs et comptes de TVA

S'il existe déjà une base client et que le compte collectif client a été changé, il faut également le changer pour tous les clients existants. Pour ce faire, 2 méthodes sont possibles :

- directement dans la base grâce à la requête :

```
update pg7_ide set collectif = :newcollectif ;
```

- dans le compte auxiliaire client de Airport Manager



ID	Compte	Intitulé du compte	Collectif	Fraude	Compte report	Caisse	Statut
007900	AFRO-CL-00 JEAN MEFROU		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 PLATEFORME DEALLAGE		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 LESIN NORFAME TORCATE		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 LES ALLES TOULOUSEMIS		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 FRANCE COGNET		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 HAUTE NAPIRNET		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 AEGOTROMANNE		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 FRAMES COUMES LOGIC		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 GARME UNON		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 EXACT DE CAITELANAGOPY		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 TROUSSE MEDIPYRAMES		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 OYOUS		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 CEMENT AJER		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 DE COROP PONTISE		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 DE LA SALANGA		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 FORMALL SUR DEANC		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 DET PERISANDU OSA MOET PELLIPS		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 TRUCTELMILANALFELMILANAGE		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 PLUS HELLICPTALMIS		0011			0019500000	0019500000
007900	AFRO-CL-00 FORMANON AGEN		0011			0019500000	0019500000

From: <https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link: <https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:aminvoicing:miseenplacecompta&rev=1503923496>

Last update: 28/08/2017 14:31

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com