

Cupp-T - Plateforme IATA CUPPS

Edge Airport France



Table des matières

Cupp-T : Procédure de mise à jour d'Altéa	
Etape 1 : Copie et décompression des nouvelles versions	
Etape 2 : Fermeture des postes	
Etape 3 : Suppression des anciennes sauvegardes	
Etape 4 : sauvegarder les versions actuelles	
Etape 5 : mise en production des nouvelles versions	
Etape 6 : Tests des nouvelles applications	
Edge Airport France	

Cupp-T : Procédure de mise à jour d'Altéa

Les Mises à jours sont automatiquement téléchargées dans le dossier :

\\@IPServer\cupptserverupdate\cupps\applications\ALTEA\

Vous trouverez alors 2 répertoires synchronisés

CUPPS

CUPPT

Pour l'instant seul le répertoire CUPPT est à utiliser.

Cet espace de dossier sert de référence de synchronisation, il ne faut pas le supprimer sinon la synchronisation relancera le téléchargement des fichiers. De même qu'il ne faut pas dézipper les applications dans ce dossier, sinon tous les sites se synchroniseront avec ces données.

Etape 1 : Copie et décompression des nouvelles versions

Le mode opératoire est de copier les fichiers .zip présents dans CUPPT, dans le répertoire “_maj” de production de la compagnie à mettre à jour.

ex : \\@IPServer\cupptserverproduction\cupps\applications\Cie_maj

Les applications à copier sont généralement :

- AlteaDCCM_PRD_Setup_numérodeversion.zip
- AlteaDCFM_PRD_Setup_numérodeversion.zip
- SAPE_PRD_CUPPT_Setup_numérodeversion.zip

Ils doivent être copiés dans le dossier de _maj du serveur de production pour y être dézippés par vos soins.







ex: \\@IPServer\cupptserverproduction\cupps\applications\ALTEA_maj



CupptServerProduction (\\172.16.30.220) (Z:) > Cupps > applications > ALTEA > _maj >

Une fois dézippés les répertoires applicatifs sont créés et sont donc prêts à être mis en production.

exemple :

-  SAPE_PRD_CUPPT_Setup_2_34_0.zip
-  AlteaDCFM_PRD_Setup_17_3_01.zip
-  AlteaDCCM_PRD_Setup_56_3_2_CUPPT.zip
-  StandAlonePrintEmulator
-  FlightManagement
-  CustomerManagement

Etape 2 : Fermeture des postes

S'assurer que tous les postes ont quitté ALTEA

Etape 3 : Suppression des anciennes sauvegardes

Supprimer dans le répertoire de sauvegarde des anciennes version sauvegardées dans “_sav”.

ex : \\@IPServer\cupptserverproduction\cupps\applications\ALTEA_sav

Images intégrées 4

Etape 4 : sauvegarder les versions actuelles

Déplacer ensuite les dossiers de la production actuelle dans le répertoire de backup “_sav”

ex: \\@IPServer\cupptserverproduction\cupps\applications\ALTEA

UNIQUEMENT les répertoires, pas les scripts.

Etape 5 : mise en production des nouvelles versions

Déplacer les dossiers décompressés de “_maj” vers le dossier racine de la compagnie.

Etape 6 : Tests des nouvelles applications

Relancer ALTEA sur un poste client pour valider le bon fonctionnement.


Les dernières versions poussés sur vos serveurs sont donc :

- CM 56.3.2 - FM 17.4.01 - SAPE identique : 2.34.0

From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:cuppt:majaltea&rev=1518442436> 

Last update: **12/02/2018 14:33**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com