FiDS : Afficher les ressources sur un écran

Edge Airport France

Table des matières


FiDS : Afficher les ressources sur un écran .....
Attribuer une ressource .....
Afficher les attributions sur un écran de téléaffichage .....
Edge Airport France .....

FiDS : Afficher les ressources sur un écran


Attribuer une ressource


La première étape consiste à attribuer les ressources (banque d'enregistrement, porte d'embarquement, tapis bagage...) à un vol.

- Se connecter à `FiDS Handler`.
- Cliquer dans l'onglet `Flight List`.



- Sélectionner un vol dans le tableau.
- Faire un clic-droit.
- Cliquer sur `Affecter une ressource` dans le sous-menu.





Ressources à l'arrivée




Ressources au départ


- La fenêtre Affectation des ressources s'ouvre et propose de renseigner des champs en fonction du sens de la rotation :
- Cliquer sur le bouton `Enregistrer` ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

Afficher les attributions sur un écran de téléaffichage

- Cliquer dans l'onglet `Display List`.



- Sélectionner l'écran qui affichera les ressources.
- Sélectionner le modèle adéquat :
- ppt_dep_rss_checkin : affiche les banques d'enregistrement affectées aux vols au départ.
- ppt_dep_rss_boarding : affiche les portes d'embarquement affectées aux vols au départ.



- Cliquer sur le bouton OK ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

From:
https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/ - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:
https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:afficherressources

Last update: **12/09/2017 12:01**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com